

Einnahmen- /Ausgabenrechner

Hier können Sie festlegen, ob die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EAR) mit oder ohne Offene-Posten-Führung (OP-Führung) durchgeführt wird.

- [Einnahmen-/Ausgabenrechner](#)

Einnahmen- /Ausgabenrechner

EAR ohne OP-Führung

Einstellungen in BMD Stammdaten → Firmen- und Fibu-Stammdaten → Fibu-Stammdaten:

Zweck: Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EAR) ohne Offene-Posten-Führung (OP-Führung) durchgeführt wird.

→ **Feld 177** „Vorerfass-Belege für Bankauszugsverbuchung“ **Einstellung:** 'Kunden und Lieferanten'

Hinweis: Durch diese Einstellung werden Aufwands-/Erlöskonten und Kunden-/Lieferantenbelege bei der Bankauszugsverbuchung aus der Vorerfassung übernommen.



Feld 177 | EAR ohne OP-Führung

EAR mit OP-Führung

Zweck: Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EAR) mit Offene-Posten-Führung durchgeführt wird.

Einstellungen in BMD Stammdaten → Firmen- und Fibu-Stammdaten → Fibu-Stammdaten:

→ **Feld 89** „E/A-Automatik“ **Einstellung:** 'Sofortige Umbuchung bei Kunden und Lieferanten'

→ **Feld 68** „USt Ist/Soll“ **Einstellung:** 'Ist USt/VSt'



Feld 68 und Feld 89 | EAR mit OP-Führung

Folgende vier Konten müssen eingerichtet werden: Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Fixkonten

- E/A-Verrechnungskonto Kunden
- E/A-Verrechnungskonto Lieferanten
- Noch nicht fällige Umsatzsteuer (USt)
- Noch nicht fällige Vorsteuer (VSt)

Hinweis: Die korrekte Einrichtung der Fixkonten ist Voraussetzung für die ordnungsgemäße Verbuchung im Rahmen der EAR mit OP-Führung.