

Kundenspezifische Steuerung des Makros für Anlegen/Ändern

Bei manchen Klienten ist die Verwendung des Makros unerwünscht (z.b. wenn Kunden/Lieferantennummern nach Vorgabe des Klienten zu vergeben sind)


1. **Firmen-und FIBU Stammdaten** öffnen
2. **FIBU Stammdaten** öffnen
3. **Feldauswahl und Bearbeiten** und in die Feldauswahl einsteigen



4. Wählen und aktivieren Sie **"Freifeld 1"**, so dass sich das Feld in der rechten Tabelle befindet.



5. **„Freifeld 1“** auswählen und markieren.



6. In dem obigen Reiter auf der rechten Seite der Tabelle - wählen Sie **"Anzeigen"** aus. Im Feld **"Bezeichnung"** können Sie den Namen des Feldes ändern (z.B. in Logisth.AI Kunden- und Lieferantenanlage).



7. Im Reiter Extras **„Nur Benutzerwerte erlaubt“** aktivieren.




8. Nachdem "Nur Benutzerwerte erlaubt" aktiviert ist, gehen Sie in die "Verwaltung" mit Klick erneut auf "Nur Benutzerwerte erlaubt". Wählen Sie erneut die Registerkarte **"Extra"** und wählen Sie **"Textdatei importieren – Feldvorgabewerte "** aus.




9. Importieren Sie die in der txt-Datei: 9_Feldwerte.txt

enthaltenen Feldwerte unter Importdatei und gehen Sie auf **OK**.



Feldwerte für das Auswahlfeld

10. Nach dem Import sollte dies wie folgt aussehen:



11. Im Kunden-Lieferanten Makro muss **do_auth** auf 1 gesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Installation".





Steuerung des Verhalten des Kunden/Lieferantenmakros

Die Steuerung erfolgt über die FIBU-Stammdaten.

Created 2026-10-01 13:46:37 UTC by Gabriela Milcheva
Updated 2026-10-01 13:46:58 UTC by Gabriela Milcheva