

Buchen mit Fremdwährung

Von Logisth.AI unterstützte Währungen

Logisth.AI bietet die Möglichkeit, in der Belegverarbeitung verschiedene Fremdwährungen neben dem Euro auszuwählen.

Folgende Währungen werden von Logisth.AI automatisch erkannt:

- EUR: Euro
- USD: US Dollar
- GBP: Britische Pfund
- CHF: Schweizer Franken
- HUF: Ungarische Forint
- RON: Rumänischer Leu
- CZK: Tschechische Koruna
- PLN: Polnische Zloty
- HRK: Kroatische Kuna
- JPY: Japanische Yen
- BGN: Bulgarischer Lew
- SEK: Schwedische Krone

Bei einer erforderlichen Umrechnung der Fremdwährung verwendet Logisth.AI den Kurs des Rechnungsdatums. Die Wechselkurse zur Berechnung werden täglich von der EZB (Europäische Zentralbank) bereitgestellt.

Wird die Währung **nicht korrekt erkannt**, kann sie in der *Belegverarbeitung unter der Rechnungsansicht* angepasst werden. Die Währung wird im fünften Feld zur Auswahl angezeigt. Sobald die gewünschte Währung ausgewählt ist, muss die Änderung gespeichert werden.

Editieren einer Rechnung
Fremdwährung

- In der Rechnungsansicht erfolgt immer die Anzeige in der Originalwährung ohne Umrechnung (erkannter Betrag auf der Rechnung).
- In der Summe für alle Rechnungen erfolgt allerdings eine Umrechnung in Euro.

Editieren einer Rechnung

- Wird eine Rechnung in der Belegverarbeitung in einer Fremdwährung hochgeladen, die von Logisth.AI nicht automatisch erkannt wird, erscheint sie in der Rechnungsansicht in der Standardwährung.
- Die **Standardwährung** wird bei Installation in den allgemeinen Einstellungen - **10020 Standardwährung** festgelegt und kann nicht geändert werden.

Währungsumrechnung beim Import von Rechnungen

Logisth.ai erkennt in der Belegverarbeitung verschiedene Währungen. Diese werden entsprechend der in BMD angegebenen Konfiguration importiert.

Bitte **beachten** Sie, dass die Währung **NUR** bei Lieferanten umgerechnet wird.

Für BMD-Kunden: Wie kann das Konvertieren von Fremdwährungen verhindert werden?

- Eine Möglichkeit, den Import von Fremdwährungen zu vermeiden, besteht darin, in der Fibu keine Fremdwährungen im BMD zuzulassen (Feld FWF_HATFWKONTO nicht gesetzt).
- Des Weiteren gibt es in den allgemeinen Einstellungen die Einstellung **50760** - hier kann festgelegt werden, ob die Währung immer auf Euro konvertiert werden soll.